# **Kopfbereich - Konfiguration**

Der **Kopfbereich** eines Webauftritts trägt wesentlich zur **Wiederkennung** der Webseite bei. Als konstantes Element ist er gut geeignet für die **Navigation** und Orientierung in den Seiten.

#### Konfigurator - Darstellung im Template-Editor

Container und Position für:

- a) Logo
- b) Service-Links
- c) Seitentitel
- d) Haupt-Navigation
- e) Extra-Container (wenn aktiviert)
- f) Brotkrumen-Navigation



Das Layout - die Anordnung/Position der Container, ob sie sichtbar oder ausgeblendet sind sowie Parameter zur Formatierung der Inhalte werden zentral festgelegt im Fenster **Element-Einstellungen** der **Kopfbereich-Konfiguration** (Aufruf über 🎝).

Hinweis: In den Responsive Modes XS, SM und ggf. MD ändert sich die Darstellung (vgl. E.4)

## Kopfbereich-Konfiguration - Element-Einstelllungen

System/modules/alkacon.m     Optionen für die Vorlage	ercury.bistuemer.variants/standard/f	functions/header-config.xml		atksequence	Das Fenster links zeigt die Standard-Einstellungen
Finstellungen					(d.n. "Kein Extra-Container
Logo Ausrichtung	Links		•	0	
Logo Breite	4 Spalten / 360 Pixel	Legt fest wie das Logo im Konfhei	eich	ausgerichtet wird.	Die Hilfe-Funktion zu <b>iede</b>
Logo Abstände	Vorgabe (Klein)	Verschiedene andere Einstellunge	en im	Kopfbereich sind	Fold and and and and and and and and and an
Service-Links	Vorgabe (Anzeigen)	hiervon abhängig und werden au	toma	tisch angepasst.	was zu tup ist und wie sie
Service-Links Ausrichtung	Vorgabe (Passend zum Logo	Der Logo wird aus einem Inhalts- zunächst in den dafür vorgeseher	Absch nen C	nnitt gelesen, der	das auswirkt
Service-Links Position	Vorgabe (Neben dem Logo)	Kopfbereich gezogen werden mu	5S.		
Seitentitel	Vorgabe (Anzeigen)		+	0	Beispiel Logo Breite:
Seitentitel Ausrichtung	Vorgabe (Passend zum Logo	))	•	0	Legt die Breite des Logos im Kopfbereich fest.
Seitentitel Position	Vorgabe (Mitte)		•	0	welches die verfügbare Seitenbreite in 12 Spalten
Navigation Ausrichtung	Vorgabe (Passend zum Logo	))	•	0	unterteilt. Die Höhe des Logos wird, entsprechend dem verwendeter
Navigation Position	Vorgabe (Neben dem Logo)		•	0	Bild, automatisch angepasst. Verwenden Sie daher für Logos im Hochformat besser eine Einstellung mit weniger
Navigation Hochziehen	Vorgabe (Navigation nicht h	ochziehen)	•	0	Spalten. Die apgegebene Bivel-Größe ist nur gültig für große
Navigation Darstellung	Vorgabe (Große Abstände, k	leine Schrift)	•	0	Desktop-Bildschirme. Für kleinere Bildschirme, sowie für
Navigation fixieren	Vorgabe (Gemäß CSS Thema	a)	•	0	Mobilgerate, wird das Logo automatisch verkiement.
Navigation fixierte Anzeige	Vorgabe (Kleineres Logo, Tite	el und zus. Container ausblenden)	•	0	Tipp
Extra-Container	Vorgabe (Kein Extra-Contain	er)	•	0	Tipp.
Extra-Container Position	Vorgabe (Unterhalb des Log	os)	•	0	Alle Container mit Inhalt
Brotkrumen-Navigation	Vorgabe (Anzeigen)		•	0	füllen und dann durch
Brotkrumen Ausrichtung	Vorgabe (Links)		•	0	Variation der Einstellungen

Zum Anlegen der Kopfbereich-Konfiguration auf einer Seitenvorlage vgl. E.2.

# Kopfbereich-Konfiguration anlegen (in neuer Seitenvorlage)



Leerer Containe

Leerer Container

Leerer Container

Nach dem (automatischen) Neuladen ist die Kopfbereich-Konfiguration angelegt. Die gelben Container können direkt mit zugelassenen Inhaltselementen gefüllt und über die Element-Einstellungen 🎝 gestaltet werden (vgl. E.1 und E.3).

Leerer Container

# Kopfbereich - Container (Extra-Container hinzufügen)

Nach dem Anlegen der Kopfbereich-Konfiguration können **alle Felder** der Element-Einstellungen 🌣 zur Anordnung der Container und damit der Inhalte bearbeitet werden!

In den gelben Containern der Standardvorgabe können nur **passende** Inhaltselemente hinzugefügt werden, die automatisch voreingestellte Einstellungen haben.

#### Standardvorgabe und zugehörige Typen

Template \land 📋 🏏 🛅 🚺		1
	Kopfbereich-Konfiguration	⋞ <b>ፇ₿</b> ∎⊞⊙
	Leerer Container b) Mercury Kopfbersich Mit Flexiblen Dasstellungsmöglichkeiten – Heuder-Iinksequence In: Imspisse Container – Pic: Linsequence-haude	Einstellungen
Leerer Container a Mercury Koptbereich Mit Floxiblen Darstellungsmöglichkeiten - Header- image In: Template Container - Für: Image-minimal	Leerer Container d) Mercury Kopfbenich MT-Fleiblen Darstellungenöglichkeiten - Header-nav-main in: Terpiste Container - För Tervinai	
Mercury Kopfbereic	Lecerer Container	

Vorgesehen sind die Typen:

Inhalts-Abschnitt in **a) Logo-Bild** und Seitentitel, angezeigt in c)

Link-Sequenz	in <b>b) Service-Links</b>
Navigation	in d) Haupt-Navigation
	und f) Brotkrumen-Nav.

## • Erweiterung um Extra-Container (Browser-Breite oberhalb der Haupt-Navigation)

- (1) mit 🌣 Einstellungen das Fenster öffnen (vgl. E.1) und folgende Felder setzen:
- (2) in Navigation Position: [Unterhalb des Logos]
- (3) in Extra-Container: [Über die gesamte Breite des Browsers]
- (4) in Extra-Container Position: [Vorgabe (Unterhalb des Logos]
- (5) mit [OK] Container im Kopfbereich anzeigen



- (6) mit 🗡 Inhalte hinzufügen Auswahl: Template-Elemente
- (7) mit Q die Layout-Zeile Auswahl anzeigen
- (8) mit Verschieben ,Row 1 Spalte (12-Voll)' in den Container e) ziehen

	Kopfbereich-Konfiguration	0
Leerer Container Mercury Kopfbasich Mt Fleibhin Dentellungsmöglichkeiten - Header image is: Tengste Container - Fürs Image-neimal	Leerer Container Mercury Kopfbereich Mit Tierleiner Durastingenspöcklasten - Haaden-Bitaseparca In Theodetic Contense - Nor Untengense heeler	
	Leerer Container Row Spathe (12 – Vol) – Maincel In: Ana – For Demon	0
Mercury K	Leerer Container opforreich Mit Reutien Danstelungendiglichkeiten - Header-nav-main In Threate Context - For Nav-man	
Mercury Kop	Leerer Container obernich Mt Pikobian Darstellungenöglichkeiten - Header-breadrrumbs in Theode Grazer - Por Ian-traditiones	

# Navigation Position Unterhalb des Logos Extra-Container Über die gesamte Breite des Browsers Extra-Container Position Oberhalb des Logos

#### Alternative: die Breite der Seite (wie die gelben Container)



#### Als Position kann gewählt werden:



Typen	Kategorien	Verzeichnisse	Erweitert	Ergebnisse		
Template-Ele	emente	•			Suche	Q
C Laye	out-Zeile ugt Zeilen, in die I	nhalts-Elemente platzie	ert werden können.			
Typen	Kategorien	Verzeichnisse	Erweitert	Ergebnisse		
Typ: Layout-	-Zeile × Sprad	the: Deutsch × Ign	oriere Gültigkeit 🛛 🛛			¢.
Titel aufstei	gend	Þ				12 von 12 Ergebnissen
Admin	v 1 Spalte (12 - / 14.06.2019 06:1	Voll) 2:01				= 4

In diesen Container können alle Inhaltselemente eingefügt werden (vgl. B.1).

Für **1 Bild** mit einem **Inhalts-Abschnitt**, oder ein **Slider** mit mehreren Bildern.

Als Bildformat eignet sich hier gut 3:1
Bildformat
3:1 - Ultra Widescreen

Hinweis: Nicht gefüllte Container werden im Kopfbereich online nicht angezeigt! (Beispiel mit großem Bild im Extra-Container, Haupt- und Brotkrumen-Navigation: vgl. E.7) Layout / Navigation

# **Kopfbereich - Logo und Seitentitel**

#### • Inhalts-Abschnitt für Logo (Bild/Grafik) und Seitentitel bearbeiten

- (1) mit 🗡 Inhalte hinzufügen die Typen-Auswahl (Inhaltselemente)
- (2) mit 🗰 Verschieben einen Inhalts-Abschnitt in den Container a) für das Logo ziehen

#### (3) Formular bearbeiten:



(4) 🗄 Speichern & schliessen

#### Darstellung festlegen

Kopfbereich-Konfiguration

(5) mit 🌣 Einstellungen in der Kopfbereich-Konfiguration das Fenster öffnen und folgende Felder setzen:

Logo Ausrichtung Logo Breite Logo Abstände Seitentitel Seitentitel Ausrichtung Seitentitel Position

(6) mit [OK] Kopfbereich anzeigen

#### Erläuterungen und Hinweise zu den Beispielen:

- Das "Bild" wird vollständig angezeigt! Ausschnitte sind möglich (vgl. B.9 und B.10)
- Bei Logo Breite 12 Spalten kann die Seitentitel Position oben oder unten gewählt werden.

#### **Responsive Mode - Optionen für XS, SM und MD:**

- Die Container Kopfnavigation und die Service-Links werden durch den Menü-Button 😑 ersetzt!
- Der Seitentitel wird nicht angezeigt!

**Tipp:** mit dem Vorschaumodus **O** das Ergebnis überprüfen (vgl. A.6)!

## **Beispiele: Einstellungs-Kombinationen**

Vorgabe - Responsive Mode MD, LG, XL (Logo Breite 4 Spalten)



#### Vorgabe - Responsive Mode XS, SM



Vorgabe mit Logo Breite 12 Spalten und Seitentitel Position unten MD XL



Vorgabe mit Logo Breite 12 Spalten und Seitentitel Position unten XS, SM



# Navigation - Logik (Sitemap)

Die Sitemap zeigt die Seiten-Struktur mit allen Seiten und ist die Grundlage für die Navigation.

Seiten sind nach ihrer Funktion:

- Containerseiten: Seiten mit Containern für Inhalte 🔳 (verschiedene Seitenvorlagen)
- **Detail-**Seiten: Seiten für die **Anzeige** der **Detailansicht** aus Listen , z.B. 🗮 Artikel
- Funktionsseiten: Navigationebene □ (ohne Inhalt; springt zur 1. Seite im Ordner!) HTML-Redirect → (ohne Inhalt; Umleitung auf beliebige Seiten)

Navigationebene und Containerseiten können **Ordner** mit Seiten in **geschachtelten Ebenen** bilden. Die **Reihenfolge** in der **Navigation** kann durch **III** [Verschieben] des Ordners/der Seite geändert werden! **Seiten** können in der **Navigation gezeigt** oder **versteckt** werden.

## Sitemap (Seiten-Struktur)

CopenCms-Anleitung: Mercury-Template	
OpenCms-Anleitung: Mercury-Template /anleitung: mercury/     Startseite /anleitung: mercury/start/     Startseite /anleitung: mercury/start/     Startseite /anleitung: mercury/start/     Startseite/     Anleitung: mercury/start/     Startseite/     Anleitung: mercury/start/     Startseite/     Anleitung: mercury/start/     Startseite/     Startseite//     Startseite/     Startseite//     Startseite/     Startseite/     Startseite//     Startseite/     Startseite/     Startseite//     Startseite/     Startse	Ebenen-Bezeichnung: <ul> <li>Wurzel-Ebene</li> <li>Erste Ebene</li> <li>Zweite Ebene</li> <li>Dritte Ebene</li> </ul> <li>Ordner-Status: <ul> <li>Y zugeklappt</li> <li>N ▲ aufgeklappt</li> </ul> </li> <li>Anzeige in der Navigation: <ul> <li>Startseite (versteckt)</li> <li>Index (zeigen)</li> </ul> </li>
Anleitung-mercury/news/      Yeranstaltungen (*m-event)     /anleitung-mercury/events/      Suche (*Search page)     Auleitung-mercury/unche/	Detail-Seiten: z.B.: <b>(*-</b> article <b>)</b>

# Ansicht in der Navigation (LG, XL)

Seite \land 📋 🎢 🖿 🖬 🧿		ÖLN 5		8	R 🖋	۲
M <sub>M</sub> erzbistum <b>köln</b>	a) ERLÄUTERUNGEN	OpenCm ANLEITUNGEN ~	s-Anleit	STARTSEITE SU Ing: Mercury-Templa SEITENVORLAGEN ~	CHE TEST DOW te   Spalte Re DOWNLOAD	vnLOAD⊚ echts Q
Die Seite "Spalte Rechts"		٥	Erläute	rungen		0
Volle Seitenbreite Seiten mit Randspalten	d)	© ^	Index	ngen		
Spalte Links Spalte Rechts			Volle	Seitenbreite		
Seltenvorlagen + Selten mit Randspalten + Spalte Rechts	e)	Ø	Sp	alte Links		
			Downlo	ad		

- a) Haupt-Navigation (im Kopfbereich)
- b) Brotkrumen-Navigation (ab Wurzelebene, im Kopfbereich)
- c) Seiten-Navigation (ab 1. Ebene)
- d) Seiten-Navigation (ab Ordner Seitenvorlagen)
- e) Brotkrumen-Navigation (ab Ordner Seitenvorlagen mit Ordner!)

## Menü aufgeklappt (XS, SM)



# Navigation - Formular - Kopfbereich und Seiten-Navigation

Das Inhaltselement Navigation sorgt im Kopfbereich für zwei horizontale Navigationen:

- im Container d) als Haupt-Navigation die Anlistung der Ordner/Seiten mit Ebenen-Struktur,
- im Container **f**) als **Brotkrumen-Navigation** (Kette der Ordner und Seite).

Die Service-Links im Container b) werden in einem Inhaltselement Link-Sequenz festgelegt.

**Alle Parameter** für die **Darstellung der Navigation** und die **Anordnung der Container** werden in den **Element-Einstellungen der Kopfbereich-Konfiguration** festgelegt (vgl. E.1 / Beispiele: E.7).

D

Navigation - Formular	nav_00004.xml           /anleitung-mercury/.content/navigation-m/nav_00004.xml [de]	
	Titel Starte Navigation von Tiefe das Navigation	Starte Navigation von Eisme ) + Starte Navigation mit Ordner
	3	•

#### • Anwendung im Kopfbereich (Haupt-Nav.)

- (1) mit VIIInhalte hinzufügen (Fortgeschrittene Elem.)
- (2) mit 🗰 Verschieben in Container d) ziehen
- (3) Formular bearbeiten (Ound 🌶)
- (4) in Start Navigation von ... Fenster öffnen: Starte Navigation von Ebene 1- Erste Ebene Starte Navigation mit Ordner (vgl. Struktur in A.5)
- (5) Ebene auswählen oder mit den Start-Ordner bestimmen (Sitemap)
- (6) *Tiefe der Navigation* steuert die Anzahl der Ebenen, die aufgeklappt werden können!
- (7) Speichern & schliessen

#### Haupt-Navigation - Element-Einstellungen



Suche anzeigen (ja / nein): am Ende der Liste als  ${ extsf{Q}}$ 

#### Brotkrumen-Navigation

- (1) mit 🗡 Inhalte hinzufügen (Fortgeschrittene El.)
- (2) mit 🗰 Verschieben Navigation in Container f) ziehen
- (3) (7) wie oben!

#### Brotkrumen-Navigation - Element-Einstellungen



Sichtbarkeit Anzeige im Responsive Mode!

Starte mit Site-Ordner steuert die Anzeige der Wurzelebene

- Anwendung als Seiten-Navigation in Haupt- oder Randspalte einer Seite
- (1) mit 🗡 Inhalte hinzufügen Fortgeschrittene El.
- (2) mit **Werschieben** in einen **Container auf der Seite** ziehen
- (3) (7) wie links!

#### Seiten-Navigation - Element-Einstell.

/anleitung-mercury/.con	tent/navigation-m/nav_00005.xml	
Formatter		Ì
Seiten-Navigation'		•
Einstellungen		
CSS Anpassung	(keine Auswahl)	+
Überschrift-Anzeige	Überschrift ausblenden	<i>∎</i> →

#### Formatter Seiten-Navigation

Sichtbarkeit Anzeige im Responsive Mode!

#### • Link-Sequenz (Service-Links im Kopfbereich)

Siehe ausführliche Beschreibung: C.8

#### Im Kopfbereich - Container b) - nur die Link-Abschnitte füllen (internen Links)!

- (3) mit 🏏 Inhalte hinzufügen
- (4) mit **Werschieben** Link-Sequenz in **Container b)** ziehen
- (5) Formular bearbeiten (Ound 🏈)
- (6) Speichern & schliessen

#### Link-Sequenz - Element-Einstell.

Element-Einstellungen ×							
Vorlage Service-Links Kopfbereich Anleitung-mercuryt.content/linksequence-m/ls_00016.xml							
Kein Icon	Ø + 0						
Alles in Großbuchstaben	- 0						
Normale Darstellung in Groß- / Kleinbuchstaben Alles in Großbuchstaben	ten						
	en Links Kopfbereich Innerufilinksequence-mvis_00016.xml Kein Icon Alles in Großbuchstaben Normale Darstellung in Groß- / Kleinbuchstaben Alles in Großbuchstaben						

#### Text Darstellung wählen

# Navigation - Einstellungen Kopfbereich (Beispiele)

Dargestellt sind typische Kopfbereich-Konfigurationen für den Desktop im Vorschau-Modus.

Basis ist die **Standard-Vorgabe** der Element-Einstellungen, u.a. mit *Logo Breite*: 4 Spalten. Ergänzend ist in beiden Navigation Element-Einstellungen *Suche anzeigen* □

Alle Änderungen an den Einstellungen sind angegeben.

## 1) Logo links

Seitentitel Ausrichtung: zentriert

2) Logo rechts Logo Ausrichtung: Rechts 

 Ø
 Vorspann | Neue Seitenvorlage

 Erläuterungen
 Anleitungen~ Index
 Seitenvorlagen~ Download

 OperCms-Anleitunge
 Meue Seitenvorlage
 Erläuterungen
 Index
 Seitenvorlagen~ Download

 Startserte
 Noox
 Suck is Download
 Ø

 Vorspann | Neue Seitenvorlage
 Ø
 Image: Seitenvorlage
 Image: Seitenvorlage

 Erläuterungen
 Anleitungen~ index
 Seitenvorlage
 Image: Seitenvorlage

 Erläuterungen
 Anleitungen~ index
 Seitenvorlage
 Image: Seitenvorlage

 OperCms-Anleitung Mercury-template + Neue Seitenvorlage
 Ø
 Image: Seitenvorlage
 Image: Seitenvorlage

 Gezeigt sind beispielhaft die aufgeklappten Ebenen der 2. und 3. Stufe)
 Image: Seitenvorlage
 Image: Seitenvorlage

Ø

Ø

ung: Mercury-Template → Neue Se

## 3) Logo zentriert

Logo Ausrichtung: zentriert Seitentitel Position: unten

## 4) Logo links, Nav. fixiert

Seitentitel: ausblenden Navigation fixieren: wenn nach oben gescrollt wird

Navigation Element-Einstellungen: *Text Darstellung*: Alles in Großbuchst. *Suche anzeigen*: ☑

#### 5) Logo zentral, volle Breite

Logo Ausrichtung: zentriert Logo Breite: 12 Spalten Service-Links: ausblenden Seitentitel: ausblenden Navigation hochziehen: immer

#### 6) Logo als Bild im Extra-Container in Breite des Browsers! \*)

Logo Ausrichtung: rechts \*\*) Service-Links: ausblenden Seitentitel: ausblenden Navigation Ausrichtung: rechts Navigation Position: unterhalb d. Logos Navigation hochziehen: immer \*\*\*) Navigation Darstellung: Große Schrift

 ERJUTERUNGEN
 ANLETUNGEN
 NDEX
 SETERIVORLAGEN
 DOWNLOAD
 Q

 den Galerien zur Speicherung von Inhalten. Beschrieben wird das An- und Abmelden an diesem System sowie das Andern des Passwortes.
 (wenn nach oben gescrollt wird: ein verkleinertes Logo, die Service-Links und die Haupt-Navigation werden oben am Rand überlagernd angezeigt; der Seitentitel und ein evtl. aktiver Extra-Container werden ausgeblendet.)

Neue Seitenvorlage



(Nav. hochziehen legt die Haupt-Navigation unten über das Logo)



- \*) Der Extra-Container ist so angelegt, wie in E.3 beschrieben; hier ein Bild-Ausschnitt 1200 x 300 px, Format 3:1
- \*\*) Der Logo-Container kann NICHT ausgeblendet werden! Er muss **leer** bleiben und wird deshalb nicht angezeigt.
- \*\*\*) Hochziehen legt hierbei die Haupt-Navigation unten über den Extra-Container.

## Fußbereich - Funktion, Struktur und Inhalt

Der zweigeteilte Fußbereich bietet Inhalte an, die auf **jeder Seite** direkt verfügbar sein sollen:

- im oberen Bereich (*Topfoot*) z.B. weiterführende Links, Kontaktdaten, aber auch Maps, angeordnet in drei oder mehr Spalten,
- im unteren Bereich (*Subfoot*) i.d.R. Links zu den im Sinne des Pressegesetzes erforderlichen Angaben, sowie oft die Links zu Social Media.

....

#### • Anlegen des Fußbereichs mit Containern

- (1) mit 🗡 Inhalte hinzufügen Auswahl: Template-Elemente
- (2) mit Q die Layout-Gruppe anzeigen
- (3) Werschieben von "Mercury Fußbereich komplett" unter den Container (d.h. am Ende der Seite)



- (4) mit 🗡 Inhalte hinzufügen Auswahl: Template-Elemente
- (5) mit Q die Layout-Zeile anzeigen
- (6) Verschieben von "Row 3 Spalten (4 4 4)"
   in den Container , **Topfoot**'

Typen	Kategorien	Verzeichnisse	Erweitert	Ergebnisse	
Typ: Layo	ut-Zeile × Surad	he: Deutsch × Ign	oriere Gültigkeit 🛛 🛛		4
Datum ab	isteigend	•			12 von 12 Ergebnissen
R → R	ow 1 Spalte (12 - '	Voll)			
Adm Adm	in / 14.06.2019 06:12	2:01			
Adm	ow 3 Spalten (4 - in / 14.06.2019 06:1;	4 - 4) (Ab Bildschim 2:01	ngröße LG]		≡ 🖻 :::
$\rightarrow R$	ow 4 Spalten (3 -	3 - 3 - 3) (Ab Bildsch	irmgröße I G1		

- (7) mit 🗡 Inhalte hinzufügen Auswahl: Template-Elemente
- (8) mit Q die Layout-Zeile anzeigen
- (9) Werschieben von "Row 1Spalten (12 Voll)" in den Container ,Subfoot'



Typen	Kategorien	Verzeichnisse	Erweitert	Ergebnisse	]
Typ: Layou	t-Zeile × Sprac	ne: Deutsch × Igno	oriere Gültigkeit 🛛 🛛		ģ
Titel aufst	eigend	Þ			12 von 12 Ergebnissen
Admin	w 1 Spalte (12 - 1 n / 14.06.2019 06:12	<b>/oll)</b> :01			≡⊈:::

## Den oberen Fußbereich mit Inhalt füllen

Die "Leeren Container" können mit allen Inhaltselementen gefüllt werden.

Besonders bietet sich die **Link-Sequenz** an (vgl. C.8) mit Links zu **internen** und auch **externen Seiten** in der (Standard-) Darstellung: Als Aufzählungspunkte, mit oder ohne Icon.

#### Den unteren Fußbereich mit Inhalt füllen

Die erforderlichen Angaben stehen auf eigenen **Detailseiten**, die oft mit einer **Link-Sequenz** und Darstellung: In einer Reihe angeordnet werden, als Icon: Linie (senkrecht).

	A .	Impressum (*Imprint)	
	🔛 /a	inleitung-mercury/impressum/	
	ø	Datenschutz (*Datenschutz)	
		/anleitung-mercury/impressum/datenschutz/	
		Rechtliche Hinweise (*Rechtliche Hinweise)	
	Q	/anleitung-mercury/impressum/rechtliche-hinweise/	
	0	/anleitung-mercury/impressum/datenschutz/	

Tipp: Für eine **reine Text**-Anzeige wird im Link-Abschnitt **kein Ziel** eingetragen!



# Layout / Navigation

## Thema anpassen: Farben, Schriften, ...

In vier Reitern mit aufklappbaren Abschnitten können **global** (die gesamte Seite) und für **spezifische Bereiche** Vorgaben für Farben, Schriftarten und Gestaltung geändert werden. Die Änderung des "Themas" wird unter einem **neuen Titel** gespeichert und kann auch geändert werden!



- (4) Thema wählen und
- (5) mit [Schließen] aktivieren

#### • Erstellen/ändern eines neuen Themas

- (1) (4) wie oben
- (5) mit [Bearbeiten] die Vorlage für die Anpassung kopieren



(6) und mit [OK] den Editor aufrufen (Reiter Global)



- (7) neuen *Titel* eintragen
- (8) Formular bearbeiten !
- (9) mit F Generierung des Themas anstossen

Prüfe Voraussetzungen		
Prüfung erfolgreich.		
Erstelle CSS für das Thema "Geände	rtes Thema [Angepasst]"	
Generierung erfolgreich.		
Frage das generierte CSS ab		
Abfrage erfolgreich.		
Speichere das CSS unter "/sites/sch	ulung/anleitung-mercury/.themes/mercury.min.css"	
Speichern erfolgreich.		
Ihr Thema wurde erfolgreich erstellt.		
Ende.		

(10)mit [OK] den Speichervorgang abschließen

#### • Farbe wählen

- (1) in das **Formularfeld** klicken öffnet den Farbwähler
- (2) in der **Farbleiste** einen Bereic wählen
- (3) mit dem Kreis die Farbe festlegen (Farbwert #xxxxx und Farbe werden angezeigt)
   (4) mit FOI() die Farb e übermehmen
- (4) mit [OK] die Farbe übernehmen

Alternativ kann der Farbwert direkt eingetragen werden!

 $\bigcirc$ 



/anleitung-mercury/.themes/me	rcury.xml [en]	
Global Kopf- / Fußbereich Navigation	n Erweitert	
Grundlegende Einstellungen, die sich a	uf die gesamte Seite auswirken.	
Titel		
Hauptfarbe	#beaa41	
Schriftart Text	Fira Sans	->
Schriftart Überschriften	Fira Sans	>
Global Kopf- / Fußbereich Navigation	n Erweitert	
Spezielle Einstellungen für den Kopf- b:	zw. Fußbereich.	
Kopfbereich	_ Die <b>Namen</b> der Felder sind	
Hintergrund	selbsterklärend.	
Service-Links mintergrund		
Tital Unitergrund	Bei (Mouseover) des	
ntei Hintergrund	Feldnamens werden	
Extra-Container Hintergrund		
Brotkrumen Hintergrund	Erklarungen angezeigt.	
Hintergrund	The second set of the Weight second la stress	
Schriftfarbe Text	Hover 1st der Zustand beim	
Farhe Links	Annähern oder (Mouseover)	
Hover-Earbe Links	von Cursor/Maus an eine	
Unterer Fußhereich	consitivo Schaltflächo	
onterer russereten	sensitive scharthache.	
Global Kopf- / Fußbereich Navigation	n Erweitert	
Spezielle Einstellungen für die Navigati	on.	
Schriftfarha Tavt		
Schriftfarbe Text		
Hover-Schriftfarbe		
Hintergrund		
Hover-Hintergrund		
Schriftfarbe aktuelle Seite		
Hintergrund aktuelle Seite		
Rahmenfarbe		
Global Kopf- / Fußbereich Navigation	Erweitert	
Erweiterte Einstellung, die sich auf die	gesamte Selte auswirken.	
Schriftgröße Text		
Schriftgröße Überschriften		
Abrundung Ecken		
Gepunktete Linien		
Weitere Farben		
Schriftfarbe Text		
Schriftfarbe Überschriften		
Farbe Links		
Hover-Farbe Links		
Farbe Buttons		
Hover-Farbe Buttons		
Farban in Kartan		
Henrerhehur - Fritz		
nervornebungs-Farbe		
Weitere Größen		
Zellenhohe Text		
Zeilenhöhe Uberschriften		
Schriftgröße Überschrift h1		
Schriftgröße Überschrift h2		
Schriftgröße Überschrift h3		
Schriftgröße Überschrift h4		
Schriftgröße Überschrift h5		
Schriftgröße Überschrift h6		
Veitere Abrundung Ecken		
Abrundung Ecken Buttons		
Abrundung Ecken Bilder		

#### Schriftart wählen

Im Feld die Auswahl-Liste öffnen ( $\checkmark$ ) und Schrift anklicken. Mit der  $\checkmark$  Auswahl auf den Standardwert zurücksetzen

