



Anleitung OpenCms 8
Die Navigation


Inhalt

1. Die Navigation für das V8-Template	3
1.1. Reiter Kopfnavigation	4
1.2. Reiter Spaltennavigation	5
1.3. Unterschiede zwischen den Einstellungskombinationen	5
2. Die Navigation für das Portal-Template	8

1. Die Navigation für das V8-Template

Diese Navigationselemente werden über den „**Platzhalter Navigation**“, der zur Elementgruppe links gehört, oder über die **horizontale Navigation (Kopfnavigation)**, die zur Elementgruppe Seitenkopf gehört, konfiguriert.

Fahren Sie hierzu zunächst über den **direct-edit-Button** am Kopfelement oder an der Elementgruppe links. **Wichtig:** Der direct-edit-Button am Kopfelement wird verdeckt, wenn die Werkzeugleiste geöffnet ist. Klicken Sie dafür auf den rot-blauen Button rechts in der Werkzeugleiste.



Klicken Sie dann auf den **Bearbeitungsstift**, um die jeweilige **Elementgruppe zu öffnen**. Eine offene Elementgruppe erkennen Sie daran, dass die übrige Seite schraffiert angezeigt wird und das Fenster Elementgruppe geöffnet ist.

Erzbistum Köln
online

Home Über uns Aktuelles Wissenswertes Gottesdienste Kalender Veranstaltungen Ferienfahrten Anmeldung Kontakt

Platzhalter Navigation

Neuigkeiten aus Köln


Sightseeing in Köln sehr beliebt.

Termine

04.08.2014
Ausbildungsbeginn

Aug 2014						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Wählen Sie nun den **Bearbeitungsstift** an der horizontalen Navigation (Kopfnavigation) oder am "Platzhalter Navigation" (linkes Seitenelement), um die Navigation zu konfigurieren.



1.1. Reiter Kopfnavigation


Hier können Sie einstellen an welcher Stelle die Navigation angezeigt werden soll. Sie haben drei Auswahlmöglichkeiten:

Kopfnavigation – die Navigation wird nur im Seitenkopf angezeigt

Brotkrumennavigation – die Navigation wird nur im linken Seitenelement angezeigt


Beides – die Navigation wird sowohl im Seitenkopf als auch im linken Seitenelement angezeigt

Ebenso können Sie hier bestimmen, welchen **Titel** der **Link zur Startseite** haben soll, z.B. Home, Start oder Startseite.



1.2. Reiter Spaltennavigation

Dort können Sie einstellen, ob die Seitennavigation abhängig von der Kopfnavigation sein soll oder nicht.




1.3. Unterschiede zwischen den Einstellungskombinationen

Einstellungen: Kopfnavigation - Anzeige „Beide“, Spaltennavigation - Haken bei „Navigation abhängig von oberer“


ebenso: Kopfnavigation - Anzeige „Kopfnavigation“, Spaltennavigation – Haken bei „Navigation abhängig von oberer“

Hier werden in der Spaltennavigation **nur die Unterseiten angezeigt**. Sollten keine Unterseiten vorhanden sein, steht dort in der Editor-Ansicht noch „Platzhalter Navigation“, wenn die Seite veröffentlicht ist, sieht man diese Worte allerdings nicht mehr.



Einstellungen: Kopfnavigation – Anzeige „Beide“, Spaltennavigation - kein Haken bei „Navigation abhängig von oberer“


ebenso: Kopfnavigation – Anzeige „Kopfnavigation“, Spaltennavigation - kein Haken bei „Navigation abhängig von oberer“




Einstellungen: Kopfnavigation – Anzeige „Brotkrumennavigation“, Spaltennavigation - Haken bei „Navigation abhängig von oberer“

Hier werden in der Spaltennavigation **nur die Unterseiten angezeigt**. Sollten keine Unterseiten vorhanden sein, steht dort in der Editor-Ansicht noch „Platzhalter Navigation“, wenn die Seite veröffentlicht ist, sieht man diese Worte allerdings nicht mehr.

Diese Einstellungskombination sollten Sie nicht verwenden, da die Besucher Ihrer Webseite keine Möglichkeit haben, zu wählen auf welche Seite sie nach Aufrufen der Startseite klicken möchten.



Einstellungen: Kopfnavigation – Anzeige „Brotkrumennavigation“, Spaltennavigation – kein Haken bei „Navigation abhängig von oberer“



2. Die Navigation für das Portal-Template

Beim Portaltemple sind **viele Einstellungen vorbestimmt** und können aufgrund des Styleguides auch nicht verändert werden. Zu diesen unveränderbaren Einstellungen gehört auch die **Anzeige der Navigation**.

Anders als im V8-Template, gehört die Kopfnavigation hier nicht zur Elementgruppe Seitenkopf. Die Spaltennavigation befindet sich allerdings, wie auch im V8-Template, in der Elementgruppe links.

Klicken Sie also in der Kopfnavigation den **Bearbeitungsstift** an, um die **Navigationseinstellungen zu öffnen**.



Dort sehen Sie, dass Sie die Anzeige der Navigation nicht einstellen können, da es die Reiter Kopfnavigation und Spaltennavigation nicht gibt. Sie können nur den **Home-Link bearbeiten** und hierfür einen Titel wie z.B. Start, Home oder Startseite vergeben.

