



Kopfbereich - Element-Einstellungen: Modellgruppe und Variante mit Hauptkapiteln

Achtung:


als **Modellgruppe** hat die Kopfbereich-Konfiguration **zwei unterschiedliche Element-Einstellungen**, die abhängig von der Elementsicht (☰ in der Symbolleiste oben) an der Position und der **Farbe des Direct-Edit-Symbols** erkennbar sind:



Über ⚙️ wird das passende Fenster 'Element-Einstellungen' geöffnet.

Element-Einstellungen - Template-Element Layout-Gruppe

Steuert die Eigenschaften der **Modellvorlage** beim **Einfügen**!




Gruppentyp

- Elemente wiederverwenden
- Deaktiviert
- Elemente kopieren
- Elemente wiederverwenden

- Elemente **wiederverwenden**: beim Einfügen der Modellvorlage werden alle inhaltlichen Elemente **als identische Kopie** eingefügt! (zu *identisch* vgl. auch B.2)
- Elemente **kopieren**: beim Einfügen der Modellvorlage werden von allen inhaltlichen Elementen **neue Kopien** erzeugt!

Element-Einstellungen - Konfiguration: Variante mit Hauptkapiteln

Darstellung der **Container** und **Inhalte** (Vorgabe)!



Die Hilfe-Funktionen zu **jedem** Feld **?** erklären ausführlich alle Optionen und deren Auswirkung!

Beispiel: Logo Breite

Legt die Breite des Logos im Kopfbereich fest. Die Spalten beziehen sich auf das Bootstrap-Raster, welches die verfügbare Seitenbreite in 12 Spalten unterteilt. Die Höhe des Logos wird, entsprechend dem verwendeten Bild, automatisch angepasst. Verwenden Sie daher für Logos im Hochformat besser eine Einstellung mit weniger Spalten. Die angegebene Pixel-Größe ist nur gültig für große Desktop-Bildschirme. Für kleinere Bildschirme, sowie für Mobilgeräte, wird das Logo automatisch verkleinert.

Tipp:

Alle Container mit Inhalt füllen und dann durch Variation der Einstellungen die Darstellung schrittweise anpassen!

Einfluss beachten der Felder: ... Ausrichtung und ...Position sowie von Logo Breite.