ERZBISTUM KÖLN

Anleitung OpenCms 10 Apollo Template

Kopf- und Fußzeile

Version 1.0

Inhalt

Seitenkopf 3
Eigene Kopfgrafik oder Logo 3
Seitenfuß 6
Impressum 7

SEITENKOPF

Eigene Kopfgrafik oder Logo

Bei Bedarf kann eine Kopfgrafik über die Modellgruppe „Seitenkopf“ eingesetzt werden. Um eine eigene Kopfgrafik einzubinden, benötigen Sie die Rolle des „Template-entwicklers“. Sollten Sie über diese Rolle nicht verfügen, wenden Sie sich bitte an die Internetadministration.

Hinweis: Die Seitenvorlagen für eine Internetseite bestehen aus mehreren Vorlagen, welche getrennt editiert werden müssen:

- **Modellgruppe „Seitenkopf“**: Logo, Kopflinks und horizontale Navigation der Internetseite
- **Modellgruppe „Seitenfuß“**: Informationsbereich am Fuß der Internetseite
- Vorlage **„Seite mit 1 Spalte“**, oder **„Seite mit 2 Spalten“** u.s.w. für die Einteilung der Seitenfläche in Container und Spalten (Rows).

Die beiden Modellgruppen beinhalten die Elemente einer Internetseite, welche immer gleich auf allen Seiten dargestellt werden müssen.

Als Platzhalter und Beispiel für eine Kopfgrafik, wurde das OpenCms-Logo eingestellt.

Diese Kopfgrafik (Logo) tauschen Sie wie folgt in der Modellgruppe „Seitenkopf“ aus:

Die Kopfgrafik befindet sich im oberen Seitenbereich, dem sogenannten Seitenkopf. Über das Symbol *Schnellstart* rufen Sie die Sitemap auf und wählen über die Schaltfläche „Ansicht wählen“ den Menüpunkt **„Vorlagen“** aus. Die Sitemap wechselt nun in die Ansicht Seitenvorlagen.



→



Hier werden Ihnen alle voreingestellten Vorlagen angezeigt.



Über das Menü in der Modellgruppe *„Seitenkopf“* gelangen Sie in den Editiermodus um den Kopf Ihrer Internetseiten zu bearbeiten.



Bei dem Hinweisfenster *„Modellgruppe bearbeiten“* öffnen Sie über die Schaltfläche *Editieren* die Einstellungen des Seitenkopfes.



Im Reiter *Kopfbereich-Konfiguration* der Einstellungen des Seitenkopfes, können Sie die Kopfgrafik aus dem Workplace auswählen. Dies setzt voraus, dass Sie bereits eine Kopfgrafik haben und diese in OpenCms hochgeladen ist.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Kopfgrafik in das vorgesehene Verzeichnis *.../.content/.galeries/images/* für Bilder hochzuladen. In diesem Systemverzeichnis können Sie für Ihre Kopfgrafik einen eigenen Bilderordner anlegen. Damit die Internetseite sich im

Browser schnell aufbaut, sollten Sie die Werte von *Höhe* und *Breite* der Kopfgrafik in die entsprechenden Eingabefelder *eintragen*. Den Wert der Grafik finden Sie unter Dimensionen.



Die Positionierung der Grafik kann oberhalb oder auf Höhe der Navigation dargestellt werden. Die Grafik auf Höhe der Navigation empfiehlt sich nur dann, wenn die Navigation nur wenig Fläche in der Horizontale in Anspruch nimmt. Damit die Grafik auf gleicher horizontaler Höhe zur Navigation dargestellt wird, müssen Sie die Funktion „Navigation nach oben ziehen“ aktivieren.

Die Grafik kann mit einem Link und einem „Alternativtext[1]“ versehen werden. Idealerweise sollte der Logo-Link zur Startseite Ihrer Site führen.

Weitere Informationen zur Gestaltung des Kopfbereichs erhalten Sie demnächst in einer separaten Anleitung.

[1] **Alternativtext** auch Alt-Text genannt, ist ein Text, welcher im Browser des Computers erscheint, wenn man die Maus über das Logo/Bild bewegt. Auf Tablet-PC´s und Smartphones wird kein Alt-Text dargestellt.

Seitenfuß

Der Seitenfuß ist der Bereich am unteren Ende der Internetseiten. Dieser sollte in der Regel für alle Internetseiten Ihrer Site gleich gestaltet sein. Am Seitenfuß werden in der Regel Links auf Service-Informationen angeboten. Vielfach wird dieser Bereich verwendet, um standardisierte Informationen oder Schnellzugriff auf wichtige Internetseiten bereitzustellen. Auch können Kontaktinformationen in diesem Seitenbereich dargestellt und Links – mit Grafiken – integriert werden, z.B. wichtige Seiten, Projekte, Soziale Netzwerke, sowie bereits als Vorgabeoption für Suche, Impressum, Datenschutzhinweisen etc. Der Seitenfuß befindet sich in der Modellgruppe „Seitenfuß." Die Modellgruppe „Seitenfuß" bearbeiten Sie über den gleichen Weg wie im „Seitenkopf" (siehe oben).



Impressum

Herausgeber: Erzbistum Köln | Generalvikariat
Hauptabteilung Verwaltung
Abteilung IT-Services
Internet-Administration
Marzellenstraße 32
50668 Köln

Besucheranschrift: Marzellenstraße 21
50668 Köln

Telefon: 0221 1642 3928
Telefax: 0221 1642 3355
E-Mail: support@erzbistum-koeln.de
URL: https://opencms.erzbistum-koeln.de/system/login/

Autor: Hendrik Alefelder, Auszubildender
Redaktion: Wolfgang Koch-Tien
wolfgang.koch-tien@erzbistum-koeln.de
Support: Birgit Karbach
birgit.karbach@erzbistum-koeln.de